

网站测试与发布

【实训目的】

网站是通过 Internet 被用户访问的。网站建设的后期工作主要是网站测试。测试内容包括页面内容的正确性、网站链接正确性、浏览器兼容性等，可以使用 Dreamweaver 自带的测试功能，也可以使用第三方测试工具。完成网站测试后，可以使用 Dreamweaver、CuteFTP 等工具将网站上传到服务器。

实训目的：

- 掌握使用 Dreamweaver 测试网站的方法；
- 掌握浏览器兼容性测试的步骤；
- 掌握使用 CuteFTP 发布网站的方法。

【实训要求】

本实训要求将前期建设的网站进行整体测试，包括容的正确性、网站链接正确性、浏览器兼容性测试，测试无误，使用 CuteFTP 等工具将网站上传到 Web 服务器上。

【实训流程】

1) 在 Dreamweaver 中创建站点“畅游工作室”，打开 index.html, 单击“文件→检查页→拼写”，测试网页是否存在语法错误，如图 1 所示。




图 1 检查拼写

2) 根据错误提示，按照修改建议修改拼写错误，可以选择右侧的【忽略】按钮，忽略当前检查拼写错误，也可以选择【更改】按钮，将错误更改为所选择的内容。也可以单击【忽略全部】、【全部更改】进行批处理。重复上述步骤，依次完成其他页面的拼写检查。

3) 选择“文件→检查页→链接”命令，展开“结果”面板，切换到“连接检查器”面

板，如图 2 所示。



图 2 “链接”测试面板

4) 单击面板左侧的链接测试按钮 ，选择“检查整个当前本地站点的链接”，进行整个网站链接测试，测试结果如图 3 所示。通过测试结果，可以查看当前站点的链接状况，如断掉的链接、外部链接、孤立文件等。




图 3 测试结果

5) 根据测试的结果，对网站断掉的链接进行修改，直至所有链接正常。

6) 在“结果”面板中，切换到【检查浏览器兼容性】按钮 ，选择“设置”命令，设置所要测试浏览器的最低版本，如图 18-4 所示，保持默认选项，单击【确定】按钮。




图 4 “目标浏览器”对话框

7) 单击“结果”面板左侧的【检查浏览器兼容性】按钮 ，在弹出的菜单中选择【检查浏览器兼容性】按钮，进行浏览器兼容性测试。测试结果如图 5 所示。




图 5 “浏览器兼容性”测试结果

8) 在图 5 中，选择检测出的兼容性问题，在右侧的“浏览器支持问题”中可以查看该问题所影响的浏览器类型和版本。根据问题及提示对网页进行修改，直至问题全部解决。

9) 网站测试无误后，可以上传到服务器上。打开 CuteFTP，输入服务器地址、用户名、

密码、端口号，单击右侧的图标，连接到服务器。如图 6 所示。




图 6 使用 cuteFTP 连接服务器

10) CuteFTP 的界面分为三个部分，如图 7 所示。左侧“Local Driver”表示网站的本地目录，右侧“180.86.156.161”指服务器目录，底部“Queue Window”显示文件上传或下载状态。可以将本地文件上传到服务器，也可以将服务器文件下载到本地。通过拖拽或者右击文件，选择“Upload”或“Download”完成文件的上传或下载。




图 7 cuteFTP 界面

11) 选择左侧全部文件，将其拖拽到 htdocs 目录下，完成网站上传，结果如图 8 所示。




图 8 上传网站